

SuperTimer 计时器 V3.0

使用说明书



一、软件介绍

SuperTimer V3.0 是针对演出行业开发的一款免费计时小工具，它基于 V1.0、2.0 升级迭代而来，增加了诸多新功能，特别是优化了 PPT 联动，已全部支持 Office/Wps，在现场使用更加方便

主要特性：

- 1, 支持显示正计时/倒计时/当前时间（可设置小数位数）
- 2, 支持自定义快捷键触发开始计时/暂停计时/停止重置
- 3, 支持显示 **PPT 页数**，**当前页数**、**剩余页数**并可以随翻页动作实时更新
- 4, 支持显示/隐藏标题栏，可显示 PPT 名称或是会议名称
- 5, 支持标题栏、倒计时、单页计时、PPT 页数的**位置随意拖动**
- 6, 支持同时打开多个计时显示，支持全屏、窗口运行
- 7, 所有内容支持更换字体颜色、前景颜色及背景
- 8, 支持透明背景显示(可以和 PPT 结合)
- 9, 支持设定时间进行闪动、声音提醒
- 10, 支持倒计时血条提醒，血条时间可设置
- 11, 支持和 PPT 联动(打开放映开始计时，退出放映停止计时并重置计时)
- 12, 可接收 SuperCue 翻页器控制。通过 SuperCue 的触摸屏可实现快速设置计时模式、快速调用计时模版，开始计时、暂停计时、计时重置、PPT 页数等的快捷操作。

二、软件介绍及说明

- 1, 本软件运行平台为 Windows 系统, 暂不支持安卓及 Mac 系统。
- 2, SuperTimer V3.0 是绿色免装软件, 打开 SuperTimer.exe 主程序运行即可使用。
- 3, 设置好计时模式及初始值后按设置好的快捷键即可快速计时。



主界面

- ①, 标题栏 ②计时器 ③PPT 页数及单页计时

设置页面

选中软件右键点击设置即可进入软件设置页面, 大部分功能都可直接设置



1、设置计时模式:

右键软件界面, 设置-计时模式可选择**正计时/倒计时/当前时间**。

2、设置计时初始值:

右键软件界面, 设置-初始值, 可按照分钟/秒来设置。

3、设置计时器毫秒位:

右键软件界面, 设置-初始值, 小数位可设置为 0.1.2.3 位,

4、设置快捷键:

右键软件界面，设置-快捷键设置，可设置计时开始、计时暂停、计时重置快捷键（按键不要冲突）

5、设置前景、背景、闪动色

前景：计时数字字体颜色

背景：整个软件背景颜色

闪动：计时数字闪动颜色。

6、字体大小设置：

可将计时数字按照需要拖动调整大小，不能太大会超出屏幕显示范围。

7、设置闪动、倒计时条、读秒提示音

闪动：到达一定时间计时器会闪动

血格：到达一定时间会出现血条，随着时间减少逐步减少

读秒提示：到达一定时间会每秒提示一声。

节点提示：可设置在对应时间节点进行声音提醒，

例如说倒计时 2 分钟、1 分钟、30 秒的时候提醒，那么就设置 120、60、30，以【,】分开即可。

8、设置透明背景

右键-设置-透明背景打勾后即可，将软件背景设置为透明，设置成功后整个软件窗口可为透明背景，可与 PPT 或者其他软件及桌面进行深度贴合

9、PPT 联动功能

该功能打开后，在控制 PPT 时，打开放映将会自动触发计时，退出放映即重置计时，适合用在一些演讲比赛等场合。

10、标题名称：

可显示 PPT/会议等名称，可设置颜色，拖动右侧可调整字体大小

11、PPT 页数：

可设置 PPT 总页数，可设置字体颜色及字体大小，PPT 总页数等于当前页数+剩余页数

12、单页计时

单页计时可直观看到当前页 PPT 讲述的时间，可设置字体颜色及字体大小，每次翻页单页计时都会重置。

三、问题解答

1, 如何进入设置页面

打开软件，右键-设置即可进入设置界面

2, 怎么设置窗口运行及调整窗口大小

打开软件，右键-取消全屏后拖拽四周调整大小即可窗口运行

3, 怎么设置在 PPT 上面运行

打开软件，右键设置将全屏选项取消运行，然后右键置项打钩，拖动到 PPT 上即可

4, 设置了快捷键怎么不起作用

右键，检查专业模式是否打开以及电脑 Fn 等热键是否打开

5, 怎么设置打开 PPT 放映开始计时，退出 PPT 放映重置计时

右键--设置，打开 PPT 联动即可

6, PPT 页数功能怎么使用

右键-设定-输入总页数后可以随着翻页当前页数和剩余页数会正确显示，为演讲者提供信息指导。（页数变化需要搭配使用 SuperCue 系列翻页器，如不需要可在设置中关闭）

四、高级进阶

SuperTimer 与 SuperCue 翻页器搭配使用可实现更多功能，SuperCue 智能翻页器系列根据功能不同分为四个版本，分别是 Mini 版(一翻一)/Dual 版(一翻二)/QUAD 版(一翻四)/Pro 版 (含 7 寸触摸屏)

一、SuperCue_Mini

前进键当前页数增加 1，剩余页减少 1

后退键当前页数减少 1，剩余页增加 1

二、SuperCue_Dual 及以上

通过 Dual 以上版本（可同时控制多台电脑）翻页器都可实现 PPT 当前页数和剩余页数的监控。

具体操作：将一个接收器插在 PPT 电脑，一个接收器插在倒计时电脑上

点击下一页，当前页数增加 1，剩余页数减少 1

点击上一页，当前页数减少 1，剩余页数增加 1

三、SuperCue 专业款

与 SuperCue 专业款翻页器可实现 SuperTimer 的快速设置正倒计时、快速调用、播放、暂停、重置、PPT 页数设置等操作。

2，软件设置内【PPT 联动】开关打开的前提下，通过点击屏幕的开始放映

PPT 放映并**开始计时**，点击屏幕退出键退出放映并重置计时。

操作步骤：

- 1，首先右键设置 SuperTimer，打开专业模式。
- 2，将 SuperCue 倒计时电脑进行链接。（需要使用 SuperCue 远程 USB 套件）
- 3，打开 SuperCue 触摸屏的计时器，即可对 SuperTimer 进行快捷操作。



意见/建议



觉得不错，支持一下

2024 年 8 月 31 日